

Parametri di configurazione webmail su dispositivi mobili

Il presente articolo mostra i **parametri da impostare** per consultare la posta Aruba **tramite un qualunque dispositivo mobile, quale IOS, Android o Windows Phone**. Nel dettaglio:

- **POP3**: permette di trasferire i messaggi dal server di posta al proprio PC. La configurazione di default cancella i messaggi dal server;
- **IMAP**: consente di gestire i messaggi mantenendoli sul server fino a quando non si decide di eliminarli. Il servizio Email IMAP è disponibile solo acquistandolo come servizio aggiuntivo (per ulteriori informazioni cliccare [qui](#)).

Per inserire tali parametri sul dispositivo mobile, si rimanda alle Guide specifiche del produttore:



1. POP3

Dispositivi IOS e Android

IMPOSTAZIONI ACCOUNT

Nome: Mario Rossi

Email: indirizzo di posta (nomecasella@nomedominio.ext)

Password: la password scelta al momento della creazione della casella

Tipo di Account: POP

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN ARRIVO

Posta in Arrivo (POP3): pop3s.aruba.it

Nome account/Nome utente: il **nome completo** dell'indirizzo di posta (nomecasella@nomedominio.ext)

Password: la password scelta al momento della creazione della casella

Usa SSL: Attiva (IOS) -**Tipo di protezione:** Accetta tutti i certificati (Android)

Autenticazione: Password

Porta Server: 995

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN USCITA

Posta in uscita (SMTP): smtps.aruba.it

Nome account/Nome utente: il **nome completo** dell'indirizzo di posta (nomecasella@nomedominio.ext)

Password: la password scelta al momento della creazione della casella

Usa SSL: Attiva (IOS) -**Tipo di protezione:** Accetta tutti i certificati (Android)

Autenticazione: Password

Porta Server: 465

Impostazioni Server della Posta in Uscita
È necessario impostare l'opzione **-Autenticazione del server necessaria-** per il server della posta in uscita utilizzando gli stessi parametri della posta in arrivo, ovvero il nome account e la password della casella da configurare (la voce è così denominata in Outlook ma il nome può cambiare a seconda del client, ad esempio **-Il server della posta richiede l'autenticazione-** o **-Impostazioni server SMTP in uscita-**).

Dispositivi Windows Phone

IMPOSTAZIONI SERVER

Tipo di Account: POP

Nome Utente/Email: indirizzo di posta (nomecasella@nomedominio.ext)

Password: la password scelta al momento della creazione della casella

Server della posta in arrivo: pop3s.aruba.it

Server della posta in uscita (SMTP): smtps.aruba.it

Spuntare attive le seguenti opzioni:

- Il server di posta in uscita richiede l'autenticazione
- Usa le stesse credenziali per inviare email
- Richiedi SSL per posta in arrivo (opzione presente in impostazioni avanzate)
- Richiedi SSL per posta in uscita (opzione presente in impostazioni avanzate)

2. IMAP

Dispositivi IOS e Android

IMPOSTAZIONI ACCOUNT

Nome: Mario Rossi

E-mail: nomecasella@aruba.it

Password: la password legata alla casella

Tipo di Account: IMAP

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN ARRIVO

Nome Host: imap.aruba.it

Nome Utente: indirizzo di posta (es: nomecasella@aruba.it o nomecasella@technet.it)

Password: la password legata alla casella

Usa SSL: Attiva (IOS) -**Tipo di protezione:** Accetta tutti i certificati (Android)

Autenticazione: Password

Porta Server: 993

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN USCITA

Nome Host: smtp.aruba.it

Nome Utente: indirizzo di posta (es: nomecasella@aruba.it o nomecasella@technet.it)

Password: la password legata alla casella

Usa SSL: Attiva (IOS) -**Tipo di protezione:** Accetta tutti i certificati (Android)

Autenticazione: Password

Porta Server: 465

Dispositivi Windows Phone

IMPOSTAZIONI SERVER

Tipo di Account: IMAP

Nome Utente/Email: indirizzo di posta (es: nomecasella@aruba.it o nomecasella@technet.it)

Password: la password scelta al momento della creazione della casella

Server della posta in arrivo: imap.aruba.it

Server della posta in uscita (SMTP): smtp.aruba.it

Spuntare attive le seguenti opzioni:

- Il server di posta in uscita richiede l'autenticazione
- Usa le stesse credenziali per inviare email
- Richiedi SSL per posta in arrivo (opzione presente in impostazioni avanzate)
- Richiedi SSL per posta in uscita (opzione presente in impostazioni avanzate)